

## Instructions

Changement important du serveur de licences RED CAD



## *Introduction*

---

La licence réseau est administrée par le serveur de licences REDCAD, qui contrôle l'accès à la licence ainsi que l'activation des licences RED CAD APP Réseau.

Jusqu'en fin 2018, l'activation des licences se faisait via une adresse IP statique.

La connexion au serveur de licences REDCAD se fait désormais via une URL.

Pour que l'activation soit réussie, le fichier de configuration doit être modifié après l'installation du serveur de licence REDCAD.

Si la modification n'est pas effectuée, le fichier de licence ne pourra plus être activé ou mis à jour.

La méthode à suivre afin de modifier le fichier de configuration est expliquée étape par étape dans ce document.

Merci de suivre les instructions afin de procéder à l'activation.

N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés ou pour toutes autres questions.

### **Assistance téléphonique (Suisse)**

Téléphone: +41 (0)61 508 35 35

Email: support@redcad.ch

### **Assistance téléphonique (Union Européenne)**

Téléphone: +49 (0)7621 687 90 35

Email: support@redcad.de

## Étape 1 – Installation du serveur de licence RED CAD

---

Si le serveur de licence RED CAD est déjà installé, vous pouvez sauter cette étape et vous rendre directement à la deuxième étape.


### 1. Téléchargement du serveur de licence RED CAD

Les données d'installation se trouvent sur notre site internet, à l'adresse "[www.redcad.ch](http://www.redcad.ch) -> Support -> Téléchargement". Vous pouvez également directement cliquer sur le lien suivant.

Lien: [http://redcad.ch/DL/latest\\_redcad\\_license\\_server\\_v202\\_de.html](http://redcad.ch/DL/latest_redcad_license_server_v202_de.html)

### 2. Installation du serveur de licence RED CAD

Décompressez le dossier précédemment téléchargé afin d'extraire le fichier d'installation "RC\_License\_Server\_Setup\_202.exe". Vous pouvez désormais procéder à l'installation.





## Étape 2 – modification du fichier de configuration

**Le fichier de configuration doit être modifié afin que l'activation / mise à jour soit effective**


### 1. Ouvrez le panneau de Configuration.

Vous pouvez trouver l'administration des services au chemin suivant  
**"Panneau de configuration -> Outils d'administration -> Services"**.



## 2. Arrêtez le service "Serveur de licence RED CAD"


La fenêtre "Services" de Windows affiche tous les services en cours d'exécution. Cherchez le service "RED CAD License Server" et arrêtez-le. Ne quittez pas cette fenêtre, nous l'utiliserons encore par la suite.



### 3. Modifiez le fichier de configuration du serveur de licences RED CAD

Vous pouvez trouver le fichier de configuration du serveur de licence RED CAD au chemin suivant



**Chemin:** **C:\ProgramData\Redcad\LicenseServer**



Ouvrez le fichier de configuration (Config.txt) à l'aide d'un éditeur de texte et modifiez l'adresse du serveur RED CAD de la façon suivante:

**Ancien :** RedCadServerAddress = 62.12.174.237

**Nouveau :** RedCadServerAddress = license-01.redcad.net



Enregistrez le fichier de configuration (dans l'éditeur: "Fichier -> Enregistrer" ) et fermez l'éditeur.

**Si Windows vous empêche d'écraser le fichier de configuration ou vous force à l'enregistrer comme un nouveau fichier, relancez l'éditeur de texte en tant qu'administrateur et répétez la procédure.**

#### 4. Démarrez le serveur de licence RED CAD

Après avoir modifié le fichier de configuration, vous pouvez démarrer le service "RED CAD License Server" via la fenêtre "Services" et continuer l'activation selon les instructions fournies.

