

Anleitung

Wichtige Änderung am RED CAD Lizenzserver



Einleitung

Die Verwaltung einer Netzwerklizenz übernimmt der REDCAD License Server. Er steuert die gleichzeitigen Zugriffe auf die Lizenz und ist zuständig für die Aktivierung der RED CAD APP NW Lizenzen.

Die Aktivierung lief bis und mit Dezember 2018 über eine statische IP-Adresse.

Neu verbindet sich der REDCAD License Server über eine URL.

Damit die Aktivierung erfolgreich gestaltet werden kann muss nach der Installation des REDCAD License Server eine Änderung gemacht werden in der Config Datei.

Wird die Änderung nicht vollzogen, ist eine Aktivierung oder Aktualisierung der Lizenzdatei nicht mehr möglich.

Wie und welche Änderung Sie vornehmen müssen, wird Ihnen in diesem Dokument Schritt für Schritt erklärt.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen und fahren anschliessend mit der Aktivierung gemäss Anleitung weiter.

Sollten Sie bei der Umsetzung Fragen oder Schwierigkeiten haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Hotline CH

Telefon: +41 (0)61 508 35 35

Email: support@redcad.ch

Hotline EU

Telefon: +49 (0)7621 687 90 35

Email: support@redcad.de

Schritt 1 - Installation RED CAD License Server

Wenn der Lizenzserver bereits installiert ist, können Sie diesen Schritt überspringen und bei Schritt 2 einsteigen.


1. Herunterladen des RED CAD License Server

Sie finden die Installationsdatei auf unserer Webseite unter "www.redcad.ch -> Support -> Download" oder über den direkten Downloadlink.

Link: http://redcad.ch/DL/latest_redcad_license_server_v202_de.html

2. Installation des RED CAD License Server

Heruntergeladene Zip-Datei entpacken, die Installationsdatei "[RC_License_Server_Setup_202.exe](#)" ausführen und Installation durchführen.





Schritt 2 – Änderung der Konfigurationsdatei

Diese Änderung muss vorgenommen werden, damit die Aktivierung/Aktualisierung erfolgreich gestaltet werden kann.

1. Öffnen Sie die Verwaltung der Windows Dienste.

Sie finden die Dienst-Verwaltung unter "Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste".




2. Beenden Sie den Dienst "REDCAD License Server"

Die Ansicht "Dienste" weist alle laufenden Windows Dienste auf.

Suchen Sie in dieser Ansicht nach dem Eintrag "RED CAD License Server" und beenden ihn.

Halten Sie diese Ansicht offen, der Dienst wird zu einem späteren Zeitpunkt gestartet.



3. Ändern der Config-Datei vom RED CAD License Server


Unter folgendem Pfad finden Sie die Config-Datei des RED CAD License Server

Pfad: **C:\ProgramData\Redcad\LicenseServer**

Öffnen Sie die Config-Datei mit einem beliebigen Texteditor und ändern die RED CAD Server Adresse wie folgt um:


Alt: RedCadServerAddress = 62.12.174.237

Neu: RedCadServerAddress = license-01.redcad.net



```

config.txt - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
//created by License Server - do not change t
RedCadServerAddress = 62.12.174.237
RedCadServerClass = redcad-server
LicenseServerAddress =
LicenseServerPort = 8091
  
```



```

config.txt - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
//created by License Server - do not change t
RedCadServerAddress = license-01.redcad.net
RedCadServerClass = redcad-server
LicenseServerAddress =
LicenseServerPort = 8091
  
```

Speichern Sie die Config-Datei (Im Editor auf "Datei -> Speichern") ab und schliessen anschliessend den Editor.

Wird das Überschreiben der Config-Datei verhindert oder Windows möchte eine neue Datei schreiben, müssen Sie den Editor als Administrator starten und den Vorgang wiederholen.

4. RED CAD License Server starten

Nach der Änderung der Config-Datei können Sie den Dienst "RED CAD License Server" über die Ansicht "Dienste" starten und mit der Aktivierung gemäss mitgelieferter Anleitung fortfahren.

